



FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

Dott. Luca Gigli

FRUMENTO TENERO (*Triticum aestivum* L.)

Classe	Monocotyledones
Ordine	Glumiflorae
Famiglia	Graminaceae
Tribù	Hordeae
Genere	Triticum

Francese	blè
Inglese	wheat
Tedesco	weizen
Spagnolo	trigo

Originario della zona dell'attuale Iraq, si è diffuso con i secoli in tutto il mondo. Nel mondo se ne coltiva circa 220-230 milioni di ettari. Le aree tipiche di coltivazione sono le fasce temperate sia dell'emisfero Nord (latitudine 30°- 60°) che dell'emisfero Sud (latitudine 25°- 40°).

Il frumento tenero è una specie esaploide ($2n=42$; AABBDD) ed allopoliploide (ibridazione spontanea tra specie diverse e successivo raddoppiamento cromosomico che rende fertili gli ibridi, altrimenti sterili).

Il tenero deriva con ogni probabilità da ibridazione spontanea tra *Triticum monococcum* (AA) x *Aegilops speltoides* (BB), con raddoppio cromosomico = *Triticum dicoccoides* (AABB) x *Aegilops squarrosa* (DD), con raddoppio cromosomico = *Triticum spelta* (AABBDD), da cui per mutazioni successive è derivato il *Triticum aestivum*.

AGROSERVICE SPA

Contrada Rocchetta, 62027 San Severino Marche (MC), Italy
Tel. 0733 636011 - Fax 0733 636005
info@agroservicespa.it - www.agroservicespa.it

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

Caratteri botanici

Cariosside: detta comunemente seme, è in realtà un frutto uniseminato, secco, indeiscente. E' costituita dall'embrione (2-4% in peso): in esso sono già formati gli organi principali della futura pianta (3-5 radichette, apice vegetativo, fusticino, abbozzi delle prime 4-5 foglie); l'embrione contiene grassi, sostanze azotate, enzimi, vitamine ed ormoni che con la macinazione vanno nei sottoprodotti. Vi è poi l'endosperma (87-89%) formato da uno strato aleuronico esterno e da un parenchima interno ricco di proteine (sempre meno man mano che si va verso l'interno) e di amido.

Il tegumento (8-10%) è formato dal pericarpo e dal sottostante spermoderma.

La cariosside del frumento tenero si riconosce da quella del duro per: opacità, frattura non vitrea, minori dimensioni, forma più arrotondata, embrione introflesso, presenza di villosità alla parte opposta all'embrione.

Le cariossidi dei frumenti (rispetto ai farri) sono inoltre dette "nude" perché si liberano con facilità dalle glume e perché il rachide della spigetta non è disarticolabile.

Apparato radicale: è di tipo fascicolato. Si hanno le radici embrionali (già preformate nell'embrione, sono le prime a svilupparsi e servono alla pianta nel primo periodo di vita) e le radici avventizie o secondarie (si sviluppano durante l'accestimento dai nodi basali, a livello del terreno); queste ultime nel giro di qualche settimana prevalgono sulle radici embrionali che rimangono vitali ma poco sviluppate. L'apparato radicale può raggiungere la profondità di 150 cm., ma solitamente si ha la maggior parte dello sviluppo tra i 15 e i 40 cm., in funzione della natura e dello stato del terreno (compattezza, umidità, arieggiamento, ecc.).

Fusto: il culmo (è così detto il fusto delle graminacee) è cilindrico, con nodi che portano ognuno una foglia ed internodi cavi in numero da 7 a 9 (secondo la varietà; solitamente maggiore è il numero di nodi più lungo è il ciclo della varietà). Nella fase giovanile gli internodi non sono allungati e con i nodi ravvicinati il culmo è lungo pochi millimetri. Poi entra in attività il meristema di ogni nodo allungando l'internodo soprastante: tale processo inizia dalla base e gli internodi basali, che sono i primi ad allungarsi, rimangono più corti degli altri. Mediamente un culmo è alto 80-100 cm.

Apparato fogliare: il coleoptile è la prima foglia che incappuccia la piumetta (o apice caulinare), perfora il terreno e protegge la stessa piumetta (che già nell'embrione ha 3-4 foglie in abbozzo). La prima vera foglia compare dopo qualche giorno dall'emergenza (cioè dall'uscita dal terreno), perfora il coleoptile ed inizia la fotosintesi. Le foglie dei cereali sono inserite sui nodi del culmo con disposizione alterna. Ogni foglia ha la guaina e la lamina. La guaina è inserita sul nodo ed avvolge il

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

culmo (per pochi o diversi, 10-15, cm.); la guaina continua con la lamina (1,2-1,5 cm. di larghezza x 15-20 cm. di lunghezza), lineare, parallelinervia.

Le foglie apicali sono più sviluppate ed in particolare l'ultima (foglia bandiera) è quella che dà il maggior contributo all'assimilazione.

All'intersezione della guaina con la lamina, nella parte interna, c'è una specie di membrana, prolungamento dell'epidermide della guaina, detta ligula, ai cui estremi si hanno due espansioni che abbracciano il culmo (auricole); la ligula e le auricole sono importanti per il riconoscimento delle diverse specie di cereali allo stato vegetativo. Nel frumento le auricole sono villose, la ligula è dentata e la guaina è glabra; nell'orzo le auricole sono molto grandi ed abbracciano completamente il culmo; nell'avena le auricole sono assenti e la ligula è glabra e molto sviluppata.

Infiorescenza: è una spiga composta terminale, detta spiga, costituita dall'asse principale (rachide), sinuoso, costituito dai corti internodi che possono non disarticolarsi (frumenti nudi) o disarticolarsi facilmente (frumenti vestiti).

Su ogni nodo del rachide è inserita una spighetta pluriflora. Il numero di spighette per spiga (variabile a seconda della varietà e delle condizioni agro-ambientali) è mediamente di 20-25.

Le spighette sono sessili, alternate a lati opposti, sui nodi del rachide.

Ogni spighetta è formata da un paio di glume (a forma di barchetta), una rachilla (corto asse che porta i fiori alterni) e dai fiori (da 3 a 7, di cui sono fertili i 3-4 basali).

Ogni fiore è racchiuso in due brattee paglione (glumelle: la inferiore, a forma di barchetta, è detta lemma; la superiore, a coperchio, è detta palea). La lemma può terminare, sul dorso, con una resta o meno (grani aristati o mutici).

Fiore: è ermafrodito ipogino, con tre stami (con filamenti sottili e brevi portanti antere bilobate) e un carpello (con un ovario e due stili piumosi).

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

Biologia

Il frumento è una specie longigiurna dal punto di vista fotoperiodico e microterma dal punto di vista termico: ha cioè bisogno di molte ore di luce ma non di alte temperature per crescere, svilupparsi e produrre. E' inoltre una specie C3: quindi non si avvantaggia delle alte temperature (si ha un aumento della respirazione).

Germinazione: la temperatura minima per la germinazione è di 0-2°C; in tali condizioni la cariosside assorbe acqua in quantità pari al 35-40% del suo peso ed inizia a germinare. La germinazione inizia con l'emissione della radice embrionale centrale, poi del coleoptile, quindi delle altre radici primarie (3-5). All'emergenza del coleoptile dal terreno la prima foglia lo rompe all'apice ed esce e si accresce; poi esce la seconda foglia, poi, la terza e così via.

Accestimento: esprime la capacità di sviluppare nuovi germogli, oltre a quello primario, all'ascella delle prime foglie (a partire dallo stadio di 3-4 foglie). A questi germogli di accestimento (di 1° ordine) se ne possono aggiungere altri se dai loro nodi basali si sviluppano altri germogli con la stessa modalità. Il grado di accestimento si esprime con l'indice di accestimento (numero di culmi con spiga per pianta; ottimale 2-3; non sono da favorire accestimenti eccessivi). L'accestimento si produce molto vicino alla superficie del terreno (1-2 cm); tale zona del culmo è detta "piano di accestimento" (o "corona").

Contemporaneamente all'accestimento, e a partite dalla stessa zona del culmo, si ha l'emissione delle radici avventizie.

Durante l'accestimento le piante di frumento possono sopportare temperature molto basse (fino anche a -20°C). L'accestimento dipende da: varietà (varietà precoci: minore accestimento); dimensioni semi (semi piccoli: minore accestimento); profondità di semina (semine profonde: minore accestimento); densità di semina (maggiore densità: minore accestimento); disponibilità di azoto (meno azoto: minore accestimento); epoca di semina (semine tardive: minore accestimento); lavorazioni (la rullatura lo favorisce); radiazione solare (più irraggiamento: meno accestimento). L'accestimento può continuare fino a che la pianta, all'alzarsi delle temperature ed all'allungarsi delle ore di luce, non differenzia più foglie (induzione fiorale); il passaggio dalla fase vegetativa a quella riproduttiva è detto viraggio. Normalmente il viraggio avviene dopo che la pianta ha formato 7-9 foglie. Se il viraggio avviene in cattive condizioni (di temperatura, di nutrizione, ecc.) si avrà un basso numero di spighe e di fiori. Per certe varietà il viraggio dipende oltre che dal fotoperiodo (più di 12-13 ore luce/giorno), dall'aver subito per un periodo lo stimolo di basse temperature (0-6°C; vernalizzazione). Esistono, in altri termini, varietà autunnali (non alternative) che esigono l'induzione da freddo, e varietà primaverili

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA COLTURALE

(alternative) in cui la fioritura è indotta prevalentemente dal fotoperiodo, senza bisogno delle basse temperature.

Levata: quando le temperature raggiungono i 12-13°C i nodi iniziano a distanziarsi con l'accrescimento del tessuto meristemico alla loro base. La levata procede dal basso: si allunga prima l'internodo più in basso, poi l'immediato superiore e così via (andamento acropeto). Quando si è arrivati all'allungamento dell'ultimo internodo, la spiga, ormai completamente formata, viene spinta attraverso la guaina dell'ultima foglia formando il tipico rigonfiamento (stadio di botticella). Dopo pochi giorni si avrà l'uscita della spiga (spigatura), e dopo altri 5-6 giorni si avrà la fioritura (e la pianta completamente sviluppata).

Durante l'accestimento la pianta è in uno stato di crescita rallentata con poche cellule in attività (si ha alta resistenza ai freddi e ridotto assorbimento di sostanze nutritive), mentre con la levata la pianta entra in piena attività, con il massimo di attività cellulare (sviluppo ed espansione degli internodi e delle foglie apicali) e quindi il massimo assorbimento sia di acqua che di sostanze nutritive.

Fioritura: 5-6 giorni dopo la spigatura, all'interno delle giunelle che racchiudono il fiore, avviene la fecondazione. Questa è normalmente autogama (anzi cleistogama, in quanto avviene a fiore chiuso), con il polline portato da stami giallastri che si deposita sullo stigma piumoso sormontante l'ovario dello stesso fiore.

L'antesi e la fecondazione sono ostacolate dalle piogge, dalle nebbie e dalle basse temperature (pericolose temperature al di sotto di 15°C) o, d'altra parte, dalla siccità e dalle temperature troppo alte. Qualche ora dopo la fecondazione dalle giunelle fuoriescono le antere ormai vuote: questa è la fase di sfioritura (che spesso viene confusa e impropriamente detta fioritura).

In ogni spiga la fioritura inizia dalle spighette centrali e procede poi verso l'alto e verso il basso contemporaneamente. Nell'ambito di ogni spighetta il primo fiore a fiorire è quello in basso e prosegue poi verso l'alto.

Una spiga completa fiorisce in 2-3 giorni; nell'ambito del cespo la fioritura inizia dal culmo principale; in un campo sufficientemente omogeneo e non eccessivamente accestito la fioritura avviene in 4-8 giorni. Bisogna sempre tenere a mente che non tutti i fiori produrranno cariossidi: allegano quasi sicuramente i primi due fiori di ogni spighetta; poi dal terzo al quinto le probabilità diminuiscono fortemente (in funzione delle temperature, dello stato nutritivo, degli attacchi parassitari, ecc.). Inoltre spesso le due o tre spighette basali sono completamente sterili.

Con le varietà attuali di frumento tenero si hanno, in buone condizioni colturali, una media di 36- 42 cariossidi per spiga.

(Dalla fioritura alla maturazione fisiologica si hanno i maggiori consumi di acqua: deficienze in tali

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA COLTURALE

periodi si traducono in diminuzione di produzione sia per diminuzione di assimilazione netta sia per riduzione del ciclo.)

Maturazione: nelle cellule dell'endosperma di ogni cariosside si ha l'accumulo di granuli di amido, che all'inizio, essendo pochi, rimangono sospesi nel succo cellulare (maturazione latte); in questa fase la cariosside ha raggiunto il suo massimo volume, l'umidità è elevatissima (70%), la pianta è ancora verde. Poi le cariossidi iniziano ad ingiallire (così come le foglie) ed acquistano una consistenza cerosa (maturazione cerosa) con un contenuto in acqua del 40-45%. In queste ultime due fasi sono molto pericolosi gli eccessi di temperatura, in quanto accentuano l'evapotraspirazione e provocano un forte calo nell'assimilazione netta (caso tipico è la "stretta da caldo": quando temperature oltre i 30°C sono accompagnate da venti sciroccali caldi e secchi che colgono la coltura in fase di maturazione latteo-cerosa, si determina uno stress idrico che blocca la migrazione delle sostanze di riserva verso le cariossidi; così queste restano piccole e striminzite).

Con il procedere della maturazione i granuli di amido occupano completamente le cellule dell'endosperma; la pianta ingiallisce completamente (ad eccezione, per pochi giorni ancora, dell'ultimo nodo); la cariosside non si schiaccia più (umidità al 30% circa); questa è la maturazione fisiologica (o maturazione gialla); da questo momento in poi non si ha più accumulo di sostanze di riserva.

Dopo la maturazione fisiologica si avranno solo perdite di acqua. Quando la pianta sarà completamente gialla e la granella avrà un'umidità non superiore al 13% saremo a maturazione piena. Se si lascerà la pianta ancora in campo, essa diventerà eccessivamente secca e fragile (maturazione di morte).

Esigenze ambientali

Alcuni brevi consigli sulla scelta della varietà

Qui di seguito si riportano alcuni brevi consigli sulla scelta della varietà di frumento duro da seminare:

- scegliere varietà la cui resistenza al freddo sia idonea alla zona;
- seminare abbastanza presto così che all'arrivo dei primi freddi la piantine abbiano superato la delicata fase dell'emergenza e siano giunte ad uno stadio di buona resistenza al freddo (2^a-3^a foglia);
- ma non seminare troppo presto per evitare che le piantine vadano incontro ad uno sviluppo vegetativo troppo precoce e spinto che le esporrebbe ai rigori del freddo invernale.

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

Il frumento in rapporto al clima ed al terreno

In Italia possiamo in modo schematico distinguere due macro-aree cerealicole:

Il Centro-Nord, con basse temperature invernali, piogge abbondanti ed abbastanza regolari, alte umidità relative che favoriscono le malattie fogliari, produzioni di alta quantità ma bassa qualità: da frumento tenero;

Il Centro-Sud e le Isole, con inverni miti, eccessi termici in primavera-estate, piovosità primaverale-estiva scarsa ed irregolare, bassa umidità dell'aria e quindi minore incidenza delle malattie, produzioni di scarsa quantità ma di buona qualità: da frumento duro. Riguardo ai terreni i migliori per il frumento sono quelli medi, medio-pesanti, di buona struttura.

Nei terreni sciolti il frumento può soffrire per carenze nutritive, eccessiva aerazione, carenza d'acqua in granigione. Nei terreni molto argillosi, con cattiva struttura, quindi mal areati ed asfittici, si possono avere problemi di carenze di azoto, di "mal del piede" e di irregolare sviluppo dell'apparato radicale (in questi casi è più indicata l'avena). Riguardo alla salinità del terreno il frumento ha una adattabilità media (in questi casi è più indicato l'orzo).

Rotazione colturale

Il grano è una coltura "sfruttante", buona utilizzatrice dei residui di fertilità della coltura precedente. Alla fine del ciclo colturale del frumento il livello di fertilità del terreno è inferiore a quello iniziale anche perché lascia dei residui modesti sia come quantità (50-70 q.li/ha. di stoppie e paglia) sia come qualità (coefficiente isoumico di circa 0,1).

Colture che possono precedere il frumento:

- colture tipiche da rinnovo (barbabietola, mais, sorgo, girasole, colza, ecc.): migliorano il terreno in funzione delle lavorazioni di cui godono, delle concimazioni di cui usufruiscono, del controllo delle infestanti con le sarchiature e/o diserbo e/o buon potere soffocante di cui sono proprie. La "bontà" della precessione dipende anche dal momento in cui lasciano libero il terreno, dalla quantità dei residui che lasciano e dal loro rapporto C/N.
- colture di leguminose da granella (favino, pisello, cece, ecc.): oltre al vantaggio di essere raccolte presto (giugno-inizio agosto), lasciano il terreno libero da infestanti, con buona struttura fisica, con residui colturali di buona umificazione, con arricchimento in azoto (a seguito dell'azotofissazione a carico dei tubercoli radicali).
- maggese (pratica usata al Sud di lasciare incolto il terreno per un anno): vantaggi simili a quelli lasciati dalle leguminose da granella, ad eccezione dell'azotofissazione.

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

- colture pratensi: lasciano abbondanti residui colturali di medio-buona umificazione; lasciano solitamente il terreno libero da infestanti per il potere soffocante che hanno; migliorano la struttura fisica e la composizione in microfauna del terreno; arricchiscono il terreno in azoto (prati di leguminose).

Tecnica colturale

Preparazione del terreno

Per preparazione del terreno si intende la creazione del miglior letto di semina possibile, ossia di uno strato superficiale di terra sufficientemente affinato tale da permettere un buon contatto con il seme (ma non eccessivamente onde evitare rischi di "crosta" con le piogge battenti).

Contemporaneamente si può anche ottenere l'interramento delle erbe infestanti e dei loro semi, dei residui della coltura precedente, dei concimi fosfo-potassici, e lo sgretolamento del terreno in modo da renderlo idoneo al radicamento del grano.

Di solito le lavorazioni preparatorie per il frumento sono:

- 1) trinciatura dei residui della coltura precedente;
- 2) aratura a 25-40 cm.;
- 3) affinamento superficiale con 2-3 passaggi di estirpatori e/o erpici di vario tipo (a dischi, a denti, rotativi, ecc).

Negli ultimi anni si stanno diffondendo nuove tecniche nella preparazione del terreno, volte, principalmente, alla riduzione dei costi ma anche alla riduzione dei fenomeni erosivi, di lisciviazione, ecc. Esse sono:

- Aratura leggera. Eseguita a 15-25 cm., consigliabile dopo buone colture da rinnovo (bietola, colza, favino, pisello, ecc.), ma non dopo prati o colture con abbondanti residui di vegetazione.
- Minima lavorazione. Si tratta di preparare in un'unica soluzione uno stato di terreno (5-10 cm.) sufficientemente disgregato per permettere il passaggio della seminatrice. Anche in questo caso si può ben adottare tale tecnica dopo colture che lasciano pochi residui; inoltre bisogna fare attenzione a non creare "suole di lavorazione" che potrebbero ostacolare il radicamento del frumento.
- Semina diretta o semina su sodo. E' necessario disporre di adeguata seminatrice (pesante e robusta); i residui, trinciati, costituiscono una specie di "pacciamatura"; intervenire con un disseccante pre-semina.

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

Semina

Scelta varietale. Scegliere varietà adatte alla tipologia di terreno, al microclima, alla tecnica colturale che si intende seguire. Scegliere sempre, inoltre, seme selezionato e conciato chimicamente con prodotti adeguati (vedi tabella).

Quantità di seme. Per calcolare la quantità di seme è necessario partire dall'investimento in piante che si vuole ottenere. Per il frumento tenero si ritiene ottimale un investimento di 330-370 piante/m². La quantità di seme dipenderà poi dalla grandezza del seme (peso 1000 semi), dalla germinabilità, dalla purezza, dal rischio fallanze (terreno mal preparato e/o semine molto ritardate). Ad es.: obiettivo 360 piante/m². => Germinabilità 85% (360/0,85) = 423 semi => Purezza 98% (423/0,98) = 432 semi
Peso 1000 semi 45 => 45 x 432 = 195 Kg/Ha

Epoca di semina. Va dalla prima metà di ottobre a fine novembre, partendo dalle maggiori latitudini ed altitudini. In funzione della zona non deve essere né troppo precoce né tardiva: nelle semine anticipate, in caso di autunno mite, la coltura potrebbe essere indotta ad uno sviluppo vegetativo eccessivo prima dell'arrivo dei freddi invernali, che la coglierebbero in uno stato di vulnerabilità (rischio maggiore per le varietà alternative); nelle semine ritardate la germinazione potrebbe essere rallentata dalle basse temperature e, in caso di gelate precoci queste potrebbero cogliere la coltura ancora in emergenza, con le piantine che non hanno ancora raggiunto lo stadio di 3-4 foglie (stadio di massima resistenza al freddo).

Distribuzione del seme. Le seminatrici da grano, o universali, sia meccaniche che pneumatiche hanno le file distanziate 13-18 cm., e vanno normalmente usate tutte le bocchette. La profondità di semina, molto importante, va dai 2-3 cm. dei suoli limosi o argillosi bagnati, ai 4-5 cm. dei suoli sciolti ed asciutti (in media 3-4 cm.; evitare le semine troppo profonde che danno luogo a nascite stentate, con piantine deboli e sensibili al freddo).

Gli elementi della seminatrici possono essere dei dischi semplici o doppi (adatti nei terreni zollosi e di difficile penetrazione), dei falcioni (adatti nei terreni ineriti o ricchi di residui), degli stivaletti (nei terreni asciutti e fini).

Se al momento della semina il terreno è asciutto e soffice è bene rullare il campo in modo da favorire il contatto tra terreno e seme e da favorire la risalita di acqua per capillarità, ottenendo quindi nascite più rapide e regolari.

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA COLTURALE

Concimazione

Per capire come concimare un frumento è necessario prima capire come procede l'assorbimento degli elementi nutritivi durante il ciclo della coltura.

- Dalla germinazione alle tre foglie la piantina si nutre quasi esclusivamente con le sostanze di riserva del seme.
- Dalle tre foglie a fine accostamento il frumento assorbe piccole quantità di potassio, fosforo e azoto nitrico (quest'ultimo in proporzione alla disponibilità di nitrati nella soluzione circolante del terreno).
- Dalla levata fino all'inizio della maturazione la pianta assorbe la maggior parte dei sali minerali azotati, potassici e fosfatici (circa 75% del totale).
- Durante l'ultimo mese di maturazione la coltura assorbe poco azoto, ma discrete quantità di fosforo.

Prima di concimare è bene inoltre sapere quali sono i consumi del frumento in elementi fertilizzanti. Per produrre 100 kg. di granella (paglia inclusa) sono necessari:

- 2,5-3,0 kg. di azoto (120-200 unità/ha);
- 1,4-1,6 kg. di fosforo (70-100 unità/ha);
- 2,5-3,0 kg. di potassio (120-200 unità/ha).

Azoto (N). E' il fattore principale nel determinare la produzione, sia quantitativa che qualitativa, del frumento. Inoltre esso non si accumula nel terreno e quindi, nei momenti di maggior fabbisogno della coltura, è indispensabile intervenire con la concimazione minerale.

L'azoto si trova nel terreno in tre forme:

- azoto nitrico: è la forma più semplice, prontamente utilizzabile dalle piante; è mobile e dilavabile; deriva dall'ossidazione dell'azoto ammoniacale ad opera dei batteri nitrificanti;
- azoto ammoniacale: è adsorbito dal terreno (più o meno a seconda della capacità di scambio cationico - CSC - del terreno stesso) e non dilavabile; deriva dalla mineralizzazione della sostanza organica e per essere utilizzato deve essere ossidato ad azoto nitrico;
- azoto organico: la sostanza organica è la più importante riserva di azoto nel terreno; la sostanza organica si trasforma prima in humus (umificazione) e poi in azoto ammoniacale (mineralizzazione). Durante l'inverno i processi di nitrificazione e di mineralizzazione sono rallentati o sospesi, ma in tale periodo sono rallentata anche la crescita della coltura, per cui le necessità di concimazioni azotate saranno nulle o lievi (concimare, ad esempio, dopo piogge abbondanti dilavanti; in terreni con basso contenuto in sostanza organica; se non è stato dato azoto precedentemente).

In primavera l'attività microbica del terreno riprende e quindi riprende la nitrificazione ed anche la

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA CULTURALE

mineralizzazione; ma la ripresa vegetativa del grano è più veloce (l'aria si riscalda prima del terreno) e avremo perciò sicura carenza di azoto; inoltre in primavera la coltura passa dallo stato di crescita (accestimento) a quello di sviluppo (levata) con fortissimo aumento di necessità in azoto.

Effetti positivi dell'azoto:

- favorisce l'emissione di radici, germogli, foglie, spighe, fiori;
- aumenta l'attività assimilatrice delle foglie (più clorofilla, più superficie, più durata);
- favorisce la fecondazione e riduce l'aborto;
- migliora il tenore in proteine;
- riduce gli attacchi di fusariosi.

Effetti negativi, in caso di eccesso, dell'azoto:

- allettamento (tessuti più acquosi e meno significati);
- maggior incidenza delle malattie fogliari (microclima più umido e meno areato);
- maggiori esigenze idriche;
- allungamento del ciclo.

Fosforo (P). Elemento fortemente adsorbito dal terreno e quindi di scarsa mobilità. E' fondamentale per molte reazioni e processi chimici all'interno della pianta (sintesi proteica, sintesi clorofilliana, scambi energetici, ecc.). Una buona disponibilità di fosforo si manifesta soprattutto con un maggior accrescimento dell'apparato radicale e con una leggera precocità.

Nei terreni italiani non si hanno solitamente problemi di carenza (tranne che nei terreni fortemente alcalini ove è possibile la retrogradazione del fosforo in fosfato tricalcico), per cui è sufficiente provvedere alla restituzione delle asportazioni nelle concimazioni di fondo.

Potassio (K). Anch'esso elemento fortemente adsorbito dal terreno e quindi di scarsa mobilità. I suoi principali effetti sul frumento sono un aumento della resistenza al freddo ed un aumento del peso ettolitrico. Riguardo alle concimazioni è preferibile eseguirle sulle colture che precedono il grano e che se ne avvantaggiano maggiormente (barbabietola, girasole, patata e pomodoro, leguminose in generale, ecc.). Considerando inoltre che i terreni italiani sono solitamente naturalmente ricchi in questo elemento, per il frumento non si procede con la concimazione potassica.

Epoche di concimazione.

Le concimazioni con fosforo e potassio, essendo questi elementi poco mobili nel terreno, vanno eseguite prima delle lavorazioni di preparazione del letto di semina, in modo che siano ben incorporati nel terreno stesso.

Riguardo le concimazioni azotate è necessario seguire un semplice principio: somministrare l'azoto poco prima dell'utilizzo da parte della coltura, in modo da ridurre al minimo i rischi di dilavamento.

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA CULTURALE

Quindi se il frumento segue colture sfruttanti (sorgo, ringrano) e/o se si sono interrati residui pagliosi è necessario già distribuire dell'azoto in pre-semina (20-40 kg/ha) insieme al fosforo, altrimenti si rimanda tutto l'azoto in copertura.

La migliore tecnica di azotatura in copertura è quella che prevede tre interventi:

- una prima, per favorire l'accestimento, con il 15-20% dell'azoto totale, da eseguire indicativamente in gennaio (può essere omessa se è già stata effettuata una concimazione azotata alla semina e/o se la coltura si presenta in buone condizioni di sviluppo e di un bel colore);
- una seconda, per favorire il viraggio e la morfogenesi delle spighe, con il 35-40% dell'azoto totale, da eseguire indicativamente nella seconda metà di febbraio;
- una terza, ad inizio levata, con il rimanente 40-50% di azoto, da eseguire indicativamente nella seconda metà di marzo - inizio aprile.

Infine si può prendere in considerazione di distribuire poche unità di azoto, in forma liquida, al momento dell'intervento fungicida in spigatura: non influisce sulla resa, ma migliora il contenuto in proteine.

Scelta dei concimi

La scelta del concime va fatta in funzione del costo per unità fertilizzante, alla prontezza d'azione di cui abbiamo bisogno, alla dilavabilità.

Alla semina vanno usati concimi non dilavabili e ad effetto protratto nel tempo. Quindi urea se dobbiamo apportare solo azoto; perfosfato se dobbiamo apportare solo fosforo (meglio il semplice per la sua reazione acida); fosfato biammonico (18-46) o altri binari (es. 10-30) se dobbiamo apportare sia azoto che fosforo.

Per le concimazioni in copertura useremo del nitrato ammonico (26%) che ha la prontezza d'azione con la forma nitrica e la gradualità di rilascio con la forma ammoniacale, o l'urea (46%) il cui azoto viene trasformato in ammoniacale e nitrico nell'arco di pochi giorni in funzione delle temperature ambientali (maggiori temperature = meno giorni per la trasformazione).

L'uso dei concimi azotati a lenta cessione (ad es. Entec con l'inibitore della nitrificazione 3,4 DiMetilPirazoloFosfato; BluFormula con metilene-urea) da un lato è interessante in quanto riduce il numero di passaggi sul campo, ma dall'altro lato è da considerarsi con cautela in quanto, soprattutto in annate poco piovose, possono rilasciare l'azoto troppo tardi rispetto alle necessità della coltura.

L'uso dei concimi azotati liquidi (soluzioni e sospensioni a base di urea e nitrato ammonico) non presentano invece controindicazioni di sorta: è solo una questione di costi.

Il letame non è adatto per il frumento in quanto fornirebbe l'azoto troppo tardi, a primavera inoltrata. Inoltre di esso c'è di norma carenza nelle aziende, per cui si preferisce riservarlo alle colture primaverili- estive che lo valorizzano maggiormente.

I liquami sono invece ben utilizzabili sul frumento, con l'avvertenza di distribuirli prima della levata; il

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI,
BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI
E TECNICA COLTURALE

liquame contiene circa 2 kg. di azoto per m³, di cui 1 kg. sotto forma organica (non immediatamente utilizzabile) ed 1 kg. sotto forma ammoniacale (prontamente utilizzabile come quello dei concimi chimici).

Raccolta e produzioni

La raccolta del frumento tenero può iniziare quando la granella non ha più del 13-14% di umidità (maturazione piena); ciò avviene mediamente nella prima metà di giugno al Sud, nella seconda metà di giugno al Centro ed a fine giugno-inizi luglio al Nord.

L'epoca di maturazione può variare al variare dell':

- epoca di semina: a semina tardiva corrisponde maturazione tardiva, anche se in misura molto meno che proporzionale;
- andamento stagionale: un andamento stagionale piovoso e freddo rallenta il ciclo; all'opposto una stagione secca e calda abbrevia il ciclo;
- varietà: tra le varietà più precoci e più tardive, a parità delle altre condizioni, possono esserci fino ad oltre dieci giorni di differenza nella maturazione.
- terreno: nei terreni a bassa capacità di ritenzione idrica (sciolti) il ciclo tende ad accorciarsi;
- attacchi parassitari: qualsiasi attacco parassitario che turba l'equilibrio fisiologico della pianta si traduce in un anticipo di maturazione;
- carenza di azoto: anticipa leggermente la maturazione.

Le produzioni medie di frumento tenero sono: 6-8 t/ha al Nord; 4,5-6 t/ha al Centro; 3,5-5 t/ha al Sud.

Utilizzazione e parametri qualitativi

Il frumento tenero viene normalmente macinato (molitura) per ricavarne farina adatta alla panificazione.

Nella macinazione avviene prima la frammentazione della cariosside, poi la separazione di tre parti:

- Endosperma amilifero, da cui si ricava la farina (che sarà tanto più raffinata quanto minore sarà il grado di "abbruttamento", ossia la percentuale di farina ricavata dalla granella);
- Embrione o germe, ricco di grasso che verrà sottoposto all'estrazione di olio (il residuo di estrazione trova impiego nell'industria mangimistica);
- Crusca, formata dai tegumenti ricchi di fibra a quali resta unito lo strato aleuronico ricco di

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA COLTURALE

proteine e sali minerali (ceneri); la crusca e i suoi derivati (cruschello, tritello e farinaccio) sono usati principalmente in zootecnia, ma anche come prodotti dietetici ricchi di fibra.

Altri usi del frumento tenero sono: come semente, per l'alimentazione zootecnica, per distillazione (per whisky e vodka).

I principali parametri commerciali su cui si basa la valutazione del frumento tenero sono:

- Umidità: il valore mercantile standard è del 14% (per l'immagazzinamento è bene non superare il 13%);
- Impurità: tutto ciò che, nella massa della granella, non è grano. Possono essere:
 - Impurità nulle (pule, sassi, sabbia, frammenti legnosi, semi di infestanti, insetti morti, ecc).
 - Impurità farinose (chicchi di altri cereali o chicchi di frumento tenero attaccati da insetti).
 - Chicchi spezzati: carioidi con mandorla parzialmente scoperta.
 - Chicchi germinati.
- Peso ettolitrico (o peso specifico apparente): corrisponde al peso (in kg.) per unità di volume (hl.). Esprime sinteticamente ed indicativamente la resa in farina. Si misura con la specifica bilancia Schopper. Solitamente si considera standard un peso ettolitrico minimo di 79-80.

Vi sono poi molti altri parametri ed analisi per determinare la qualità panificatoria di un frumento tenero.

Per qualità panificatoria si intende l'insieme dei requisiti che una farina deve avere per produrre un buon pane.

La panificazione si svolge in una serie di fasi:

- impastamento della farina con acqua e lievito;
- idrolisi enzimatica dell'amido con formazione di zuccheri fermentabili;
- fermentazione degli zuccheri con formazione di alcol ed anidride carbonica;
- lievitazione ad opera delle bolle di anidride carbonica;
- cottura del pane con fissazione della struttura porosa.

La prima qualità che entra in gioco è il potere diastatico, ossia la facilità con cui l'amido è idrolizzato dagli enzimi per dare zuccheri fermentabili (maggior potere diastatico = maggiore qualità). Dipende molto dalla varietà e dalle condizioni ambientali in cui è avvenuta la maturazione (si abbassa enormemente nei grani pregerminati). Se il valore diastatico è basso si può correggere con l'aggiunta di malto.

Molto importante è poi la forza della farina, legata al comportamento dell'impasto durante la lievitazione: si chiede che l'anidride carbonica resti imprigionata nell'impasto e che questo sia nel contempo elastico e tenace. Tali proprietà sono conferite alla farina dal complesso di proteine presenti nell'endosperma del grano e che vanno sotto il nome di "glutine" (complesso proteico gommoso,

FRUMENTO TENERO

CARATTERI BOTANICI, BIOLOGIA, ESIGENZE AMBIENTALI E TECNICA COLTURALE

costituito da prolamine e gluteline, insolubili in acqua ed in soluzioni saline; ha un valore alimentare limitato in quanto carente di amminoacidi triptofano, lisina e cistina, ma è importante per la forza della farina; il glutine svolge questa funzione formando, in presenza dell'acqua, un reticolo proteico elastico che imprigiona l'anidride carbonica e da così all'impasto la struttura spugnosa; è sottinteso che il glutine deve essere presente nella farina in quantità sufficiente e di buona qualità, ossia estensibile, elastico, tenace ed impermeabile all'anidride carbonica). Per valutare la qualità delle farine esistono diversi metodi. Il metodo più semplice ed economico è la prova di panificazione (è il modo usato dai forni medio-piccoli).

A livello industriale si procede invece nella misurazione dei diversi parametri qualitativi con appositi strumenti; vediamo alcuni:

Alveografo di Chopin. Tale alveografo misura e registra graficamente la resistenza alla rottura opposta da un disco di impasto (farina e acqua) gonfiato sotto l'azione di un getto d'aria. L'indice P esprime la tenacità (resistenza) iniziale della pasta, L l'estensibilità, (P/L esprime l'equilibrio esistente, o meno, tra tenacità ed estensibilità dell'impasto); W è l'area complessiva dell'alveogramma ed esprime la forza della farina (qualità della "rete" delle proteine).

In funzione di tali indici i frumenti teneri vengono distinti in:

	W	P/L	Proteine (% s.s.)
Di Forza (FF):	> 280-300	0,70 - 1,20	13,5 - 14,5
Panificabili Superiori (FPS):	220-320	< 0,70 - 0,80	11,5 - 12,5
Panificabili Comuni (FP):	180-220	< 0,60 - 0,70	10,0 - 11,0
Biscottieri (FB):	< 180	< 0,50 - 0,60	9,0 - 10,0

Farinografo. È una piccola impastatrice che misura la resistenza che l'impasto oppone alle pale. Se ne ricava il tempo ottimale d'impasto e la sua stabilità nel tempo (per quanto tempo conserva la consistenza ottimale).

Mixografo. Versione semplificata del farinografo.

Estensografo. Valuta le proprietà di elasticità dell'impasto di una certa farina; misurando la forza e il tempo necessario per la rottura dell'impasto valuta la forza della farina stessa.

Zimotachigrafo. L'impasto viene immerso in acqua a temperatura costante. Si misura il tempo e il volume di rigonfiamento dell'impasto fino alla rottura.

Estrazione del glutine e misurazione di alcuni parametri (peso umido, peso secco, peso del sedimento, torbidità della soluzione) con diversi metodi (Pelshenke, Zeleny, Berliner).